

TUTORIAL DE COSTURA - NECESER GRANDE DE GASA DE ALGODÓN BORDADO

De : *Tiffanie Perles&Co*



Intermedio



3h

¿Cómo hacer una bolsa acolchada?

Aquí tienes un videotutorial de costura que te ayudará a hacer una gran bolsa acolchada que te permitirá llevar tus artículos de aseo, tus herramientas de costura o las cosas del bebé. Esta bolsa grande mide 28 cm de ancho, 18 cm de alto y 14 cm de ancho cuando está cosida. Puedes hacerlo con una cremallera simple o metálica. Tendrás que tener cuidado de no coser sobre la cremallera porque corres el riesgo de romper la aguja de tu máquina de coser. La costura de las lengüetas y la cremallera de los laterales del kit se hará a mano.

Este tutorial no es muy difícil, pero aún así necesitarás una buena máquina de coser y, a ser posible, que ya hayas cosido en redondo. Este no es un tutorial para principiantes. Suponemos que conoce los fundamentos de la costura en una máquina de coser.

El tejido utilizado para la parte delantera del kit es una gasa de algodón doble bordada. Recomendamos un tejido suave que le permita hacer un bonito acolchado y ocultar los pequeños defectos de la costura. Este tejido está disponible en varios colores.

¿Que material usar para Tutorial de costura - Neceser grande de gasa de algodón bordado ?

MATERIAL



Fliselina 280 guata voluminosa 90 cm x50cm
Ref : : TIS-241
Cantidad : 1

MATERIAL



Pasadores prym extrafinas 30x0.5 mm de Acero x15g
Ref : : COU-201
Cantidad : 1



Tijeras de costura 25 cm x1
Ref : : SEW-336
Cantidad : 1



Regla universal flexible 46x5 cm para costura y el patchwork x1
Ref : : TECH-724
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/8

Prepara los patrones. Une con cinta adhesiva 3 hojas de papel A4 por los lados más largos y corta en ellas un rectángulo de 60x29 cm. Imprime el patrón de los laterales del frente y del forro y de la lengüeta. Los márgenes de costura están incluidos.

★ Paso 2/8

Corta un rectángulo de la tela frontal, el forro negro, el algodón y el forro interior. Cortar los lados largos dos veces de la tela frontal, el forro negro y la guata y luego dos veces del lado corto del forro interior. Cortar el rectángulo de las lengüetas sólo en la tela frontal, una vez.

★ Paso 3/8

Empieza por hacer el bateo. Sujeta con alfileres la guata, el forro negro y la gasa doble hacia ti. Dibuja una línea en el centro, y luego haz líneas paralelas a ella cada tres centímetros. Haga exactamente lo mismo en ambos lados, excepto en el forro interior. Coser las líneas en línea recta, siempre en la misma dirección para que el tejido de gasa doble se expanda de forma uniforme. Una vez cosidas todas las líneas, cortar el exceso de gasa doble.

★ Paso 4/8

Coloque el forro de cara a usted, la cremallera sobre el forro también de cara a usted y la tela delantera de cara a la cremallera y de espaldas a usted. Prende todo con alfileres en la cremallera. Asegúrese de que las muescas de la cremallera en ambos lados sobresalen. El tirador de la cremallera está en el centro. Cosa a lo largo de la cremallera, utilizando una puntada recta y un pie para cremalleras. Deténgase antes del tirón de la cremallera, levante el prensatelas y tire del tirón de la cremallera hacia el otro lado antes de terminar la costura. Dar la vuelta, prensar y dar un respunte para evitar que la tela se enganche en la cremallera más adelante.



Paso 5/8

Repita el paso 5 para el otro lado de la cremallera. Luego haz las pestañas. Dobra el rectángulo por la mitad a lo ancho y sujétalo con alfileres. Coser a 8 mm del borde con una puntada recta y luego dar la vuelta al tubo. Dóblalo por la mitad a lo largo y córtalo por la mitad para obtener dos lengüetas idénticas.



Paso 6/8

Une con alfileres los lados del kit. Empieza por fijar con alfileres los medios, y luego poco a poco los redondeles y los demás bordes del kit. Las esquinas sobresalen un poco, es normal, intentarás clavarlas lo más cerca posible aunque eso signifique hacer una muesca muy pequeña en la parte del kit en la esquina del lateral. También hay que sujetar con alfileres la lengüeta doblada por la mitad en la cremallera y hacia el interior de la bolsa. Cosa todo el contorno con una puntada recta a 1,2 cm del borde, acercándose lo más posible a la cremallera pero sin coser por encima, ya que corre el riesgo de romper la aguja. Empiece por la parte superior del kit, haga el redondeo, luego en la esquina, deténgase a 1,2 cm del borde asegurándose de que la parte inferior esté cosida, luego levante el prensatelas con la aguja todavía en la tela y gire la tela 90 grados para continuar cosiendo. Reemplaza también la tela inferior para que no se arrugue. Repita este proceso en la segunda esquina. Haga exactamente lo mismo en el segundo lado. Compruebe la costura cada vez y ajústela si es necesario.



Paso 7/8

Abra la cremallera tres cuartos del camino. Recorte los lados redondeados del forro y fíjelos con alfileres como antes. Póngalos juntos con una puntada recta a 1,2 cm del borde. Deja una abertura de 15 cm en uno de los lados derechos del forro para poder dar la vuelta al kit. Cosa a mano las partes cercanas a la cremallera y las lengüetas que no pudo coser a máquina. Para ello, duplique su hilo, haga un nudo doble en el extremo y cosa con la puntada delantera del lado del algodón hacia usted. Compruebe su trabajo dando la vuelta al kit antes de continuar.



Paso 8/8

Una vez que las lengüetas estén cosidas en su lugar, déle la vuelta al kit. Doblar los bordes de la parte no cosida del forro, presionar y prender con alfileres. A continuación, cierre la abertura con una puntada recta a 1 mm del borde.

Resultado